

# PC软件USB驱动安装指南

使用随机标配的USB线，将示波器的USB接口与计算机的USB接口连接起来后，安装驱动。

注：如使用非随机标配的USB线，可能会出现连接失败，信号干扰太大等问题。


## 针对 Windows 10\Windows 8\Windows 7\Windows Vista 的USB驱动安装指南

在所有安装操作过程中，请保持设备启动运行良好，并通过USB接口正确连接到PC。

右键[我的电脑(Computer)]，一般在桌面上，如果没有，也可以在[开始(Start)]菜单中找到。




在弹出的菜单中，选择[管理(Manage)]，打开[计算机管理](Computer Management)窗口，如图中的操作，在左侧框中点击 [设备管理器](Device Manager)，中间框会显示树形的设备集合，点击上方工具栏中的最后一个按钮[扫描硬件更新(Scan for hardware changes)]，如果此时设备运行且连接到了PC，将在中间框刷新得到一个新的未知设备，如图，




右键该未知设备，在弹出的菜单中选择[更新驱动程序软件(Update Driver Software...)]，




在弹出的更新驱动程序框中，选择[浏览计算机以查找驱动程序软件(Browse my computer for driver software)],



在接下来的框中，选择驱动文件所在的文件夹路径“USBDRV\win10\_win8\_win7\_vista”，如图，然后点击[下一步 (Next)]，



系统尝试使用该目录下的驱动进行安装。  
安装完毕，窗口中的内容为“Windows已经成功更新了您的驱动(Windows has successfully updated your driver software)”，  
关闭上面的窗口后，在原先的[计算机管理(Computer Management)]窗口中，将显示如下：



此后，用户就可以正常使用USB设备了，至此安装完毕。

# 针对 Windows XP\Windows 2000 的USB驱动安装指南



在所有安装操作过程中，请保持设备启动运行良好，并通过USB接口正确连接到PC。

注：以下过程适用于32位和64位的版本。


插入设备，保持设备处于运行状态，系统会弹出 [找到新的硬件向导] 对话框，



或者右键 [我的电脑]，选择 [管理]，在 [计算机管理] 窗口的左侧选择 [设备管理器]，并双击问号图标 [USB Device]，也能弹出 [找到新的硬件向导] 对话框，




在 [找到新的硬件向导] 中选择 [否，暂时不(T)]，点击 [下一步]，






选择 [从列表或指定位置安装(高级)(S)] ， 点击 [下一步] ，



选择 [在这些位置上搜索最佳驱动程序] ， 并选择 [在搜索中包含这个位置] ， 并在路径框中指定驱动目录(驱动目录为安装后程序所在目录中的USBDIV\win\_xp文件夹)，



点击 [下一步] 开始安装，



中途如若出现「所需文件」提示，仍可指定在驱动目录“USBDRV\win\_xp”中查找，



并选择对应的硬件驱动，



驱动安装完毕，



在 [计算机管理] -> [设备管理器] 中显示USB驱动可用，



接下来，就可以使用软件进行USB传输操作。  
如果驱动已安装了其它的版本，可运行驱动目录中的reinstall.bat尝试重装修复。